

通过PicGo上传

PicGo是一款跨平台图片上传客户端，支持Windows、Linux、MacOS操作系统，支持将图片上传到多个目标，比如ImgURL、SM.MS等图床。

> https://www.bilibili.com/video/BV1va411i74F

安装PicGo

1. 前往Github https://github.com/Molunerfinn/PicGo/releases 根据你的平台下载最新版本安装。
2. 前往Node.js https://nodejs.org/zh-cn/ 下载最新版Node.js安装（PicGo插件需要）

3. 退出PicGo并重新打开，在插件设置中搜索“web-uploader”找到下面这个插件进行安装

获取ImgURL API

1. 首先您需要在ImgURL官网: https://www.imgurl.org/vip/user 或者其它ImgURL Pro站点均可。

2. 注册完毕并登录后，`API`、`UID`、`Token`在下图所示位置获取，后续需要使用

设置PicGo

打开PicGo - 图床设置 - 自定义Web图床，填写上一步获取到的API信息，如下图。

- API地址：填写ImgURL `http://imgurl.rss.ink/api/v2/upload`
- POST `file`写
- JSON `data.url`

- 自定义Body: 填写下面的json

```
{"uid":"your uid","token":"your token"}
```

1. your uid: 改成你在ImgURL获取到的UID
2. your token: 改成你在ImgURL获取到的Token

然后点击确定进行保存，同时你也可以将其设置为默认图床。

上传图片

PicGo支持多种上传方式，比如快捷键上传、悬浮球上传、鼠标右键上传，下面分别介绍下不同上传方式。

快捷键上传:

`Ctrl + C` `Ctrl + Shift + P` 可以自动将选择的图片上传到PicGo，同时自动将URL链接放到剪贴板中。

悬浮球上传

点击PicGo界面右上方的“+”按钮，会在桌面出现一个悬浮球。

然后把需要上传的图片拖到悬浮球即可。

鼠标右键上传

选中需要上传的图片，鼠标右键 - 选择“Upload pictures with PicGo”即可。

其它

PicGo https://picgo.github.io/PicGo-Doc/

#5
xiaoz 8 2022 08:13:24
xiaoz 11 2022 14:18:36